

生徒 MS アカウントパスワードについて

2026/7 カリキュラム

生徒の皆さんには在学中 Microsoft アカウントが貸与されており，入学時に Teams 等の設定を行いました。

これまで学校で皆さんのパスワードを管理していましたが，山梨県教育委員会からの指示によりパスワードの管理保管ができなくなりました。

それにともない，パスワードは生徒の皆さん自身の責任で管理していただくことになります。

現行のパスワードを変更することも可能です。（別紙参照）

万が一パスワードを忘れてしまった場合は強制的にパスワードリセットをする必要があります。

その場合は係（定時制職員室 雨宮）まで申し出てください。

【確認事項】

・MS アカウントは在学中貸与されます。

・Teams 等は学校で貸与されている MS アカウントを使用してください。

・パスワードは各自の責任で管理してください。（学校では管理保管しません）

・パスワードは各自で変更することができます。

・パスワードを忘れた場合は強制的にパスワードリセットをする必要があります。

すみやかに係（雨宮）まで申し出てください。

・これまで通り多要素認証は継続されています。

マイクロソフト 365 のパスワード大丈夫？

普段利用している「xxx@kai.ed.jp」の Microsoft365 アカウントですが、ID とパスワードが漏洩してしまうと、第 3 者が不正にログイン出来てしまいます。よって、パスワードは以下ルールを参考に**強固なパスワードに変更**しましょう。

強固なパスワードのルール

パスワードは以下のルールで考えましょう。

- 8 文字以上であること。
- 大文字+小文字+数字+記号を含んでいること。
- Gmail や AppleID 等とは別のパスワードであること。
- 「12345678」や「password」などの簡単なパスワードではないこと。
- 誕生日(YYYYMMDD)など第 3 者が推測出来るパスワードではないこと。



MICROSOFT365 のパスワードの変更方法について

【BYOD 端末でのパスワード変更方法】

1. BYOD 端末に生徒アカウント「xxx@kai.ed.jp」でサインインします。	
2. デスクトップ画面が表示されたら、キーボードで「Ctrl」+「Alt」+「Delete」の 3 つを同時に押します。	
3. 画面が変わったら、「パスワードの変更」をクリックします。	
4. パスワードの変更画面が表示されますので、「強固なパスワードのルール」に則ったパスワードに変更します。	

注意事項

Microsoft365 のパスワードを変更すると、BYOD 端末のログインに利用するパスワードも変更になります。もし、Microsoft365 のパスワードを忘れたり、ログイン出来なくなった場合には、まずは担任の先生に相談してください。

【生徒学習系端末サポートデスクホームページ】

<https://giga-yamanashi.kai.ed.jp/>



生徒学習系端末
サポートデスク
ホームページ

パソコン起動時に「BitLocker」画面が出たときの対処法

生徒向け BYOD 端末トラブル解決マニュアル

そもそも「BitLocker(ビットロッカー)」とは？

パソコンのデータを暗号化して、紛失時などに中身を人に見られないように守る Windows のセキュリティ機能です。システムの一時的なエラーなどを検知すると、データを守るために自動でロック(この青い画面)がかかります。まずは、データに影響のない「シャットダウン → 再起動」でロックが解除されるか試してみましょう。



安全に再起動する手順

手順 1 「このドライブをスキップする」を選択

BitLocker

使用できる状態に戻すには回復キーを入力してください（キーボード レイアウト: 日本語）

（キーを識別する）回復キー ID:

キーボード レイアウトの変更



このドライブをスキップする

追加情報

続行

手順 2 「シャットダウン」を選択

画面内にある「シャットダウン」または「PC の電源を切る」を選択します。

シャットダウン

詳細オプション

手順 3 30 秒～1 分ほど待ってから、電源を入れ直す

パソコンの画面が完全に消えたら、システムがしっかりリセットされるまで **30 秒から 1 分ほど待ってください**。その後、いつものように電源ボタンを押して起動します。通常のサインイン画面に戻れば完了です。



もし直らなかったら？(再び同じ画面に戻る場合)

上記の手順を踏んでも再び同じ「BitLocker」画面に戻ってしまう場合は、一時的なエラーではなく、ロックを解除するための「回復キー(48 桁の数字)」の入力が必要な状態です。



それ以上は何も触らず、すぐに先生に報告してください。

注意:よくわからないまま適当な数字を入力したり、電源ボタンを何度も長押しして強制終了を繰り返したりすると、パソコンの故障やデータ破損の原因になります。直らない場合は速やかに先生を呼びましょう。

🖥️ パソコン起動時に「BitLocker」画面が出たときの対処法(2)

生徒向け BYOD 端末トラブル解決マニュアル

💡「シャットダウン ⇒ 再起動」で改善されなかった場合には

再び同じ「BitLocker」画面に戻ってしまう場合は、一時的なエラーではなく、ロックを解除するための「回復キー(48桁の数字)」の入力が必要な状態です。スマホで回復キーを確認する手順です。(スクリーンショットは Android)

🔧 スマホで Microsoft アカウントから回復キーを確認する

手順 1 Microsoft マイアカウントにアクセス


1 スマートフォンで、以下の QR コードを読み取る



2 『サインイン』をタップ



3 アカウントを入力→次へ →パスワードを入力



手順 2 「Microsoft Authenticator」の認証後、Microsoft マイアカウントにアクセス成功したらこの操作 👍

※要注意！スマホの機種・OS によって画面表示は異なります。


1 マイアカウント左上の☰バーガーメニューをタップ



2 ・マイアカウント ・デバイスをタップ



3 対象の PC 名を選択 BitLocker キーの表示



手順 3 表示された回復キー(48桁の数字)を PC に入力する



もし直らなかったら？(再び同じ画面に戻る場合) 先生に報告してください。